

Notes de publication de Prolink

5 août 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	4
SPC Office Pro	4
QC-Mobile	4
QC-Collect	6
EDL	7
QC-Alert	7
PLS.....	7
DCS	7
Page d'accueil.....	7

QC-CALC Real-Time

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Outils d'administration** - Amélioration de **Copier la connexion** afin qu'elle suive les mêmes règles que les paramètres similaires. (311140)
- **Général** - Amélioration du chargement des images afin de mieux gérer les images non valides. (311143)
- **Filtrage** - Amélioration de l'écran **Filtre de caractéristique** afin d'afficher les libellés complets des caractéristiques. (312597)
- **Outils d'administration** - Amélioration de la validation des noms de **Groupe de paramètres** afin d'empêcher les caractères non valides dans les noms de fichiers. (312601)
- **Exportation** - Correction de la fonctionnalité d'exportation InfinityQS pour gérer les fichiers provenant de plusieurs sources. (313997)
- **Collecte de données** - Correction de l'opération **Remesurer** afin que les notes incluses dans le nouveau fichier de communication soient collectées et mises à jour. (328599)

- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)
- **Filtrage** - Amélioration du filtrage des champs de traçabilité numériques afin de conserver la précision décimale correcte. (381824)
- **Exportation** - Mise à jour de la gestion des erreurs d'exportation ODBC afin que les messages d'erreur incorrects ne soient plus affichés. (382243)
- **Filtrage** - Conservation des résultats actifs du filtre d'enregistrements lors de l'annulation d'une invite de filtre Ask. (385357)

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

Le service RTS n'est pas défini sur "Automatique" après l'installation de QC-Collect si QC-CALC RT était déjà installé. (385223)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : ouvrez le service Windows en tant qu'administrateur et modifiez manuellement le type de démarrage de "Manuel" à "Automatique".

QC-CALC Monitor

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Outils d'administration** - Amélioration de la validation des noms de groupes de paramètres afin d'empêcher les caractères non valides dans les noms de fichiers. (312601)
- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)

QC-CALC SPC

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Vue des données** - Correction de la modification des valeurs mesurées afin que les valeurs au-delà de la résolution de caractéristique soient correctement conservées. (311135)
- **Vue des données** - Amélioration de la validation afin que les valeurs situées à la limite de spécification ne soient pas affichées comme en échec. (311147)
- **Analyse** - Amélioration des interactions avec les graphiques lors de la sélection de points de données. (312598)
- **Déclencheurs et Live Data** - Restauration de la détection de tendance des exceptions de ligne centrale lors de l'utilisation de filtres dynamiques de plage d'enregistrements dans QC-Mobile Live Data et QC-CALC SPC Triggers. (325139)

- **Exportation** - Correction des tâches d'exportation afin que le format de date "yyyy-MM-dd" fonctionne correctement avec les paramètres régionaux Windows non définis par défaut. (361745)
- **Rapports** - Correction des rapports Raw Data afin que les données manquantes ne soient pas affichées avec des valeurs nominales. (377418)
- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)
- **Analyse** - Correction des statistiques et propriétés du graphique à barres flottantes verticales afin de rapporter les valeurs correctes lors de l'utilisation d'un fichier QCQ. (382267)
- **Analyse** - Actualisation du comportement des graphiques d'analyse empilés afin que Détails des données n'affiche que la sélection actuelle. (382567)
- **Analyse** - Suppression d'une erreur qui pouvait se produire lors du déplacement de la souris sur les graphiques d'analyse. (382973)
- **Outils d'administration** - Correction des libellés dans Outils > Administrateur > Autorisation de groupe > Privilèges > Privilèges utilisateur afin de référencer les groupes d'utilisateurs plutôt que les groupes de paramètres. (384391)
- **Exportation** - Correction de l'exportation Raw Data pour les formats de date non américains. (385247)

QC-Gage

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Outils d'administration** - Amélioration de **Copier la connexion** afin qu'elle suive les mêmes règles que les paramètres similaires. (311140)
- Amélioration de la disposition de l'écran **Modifier le bouton** et correction de la validation du chemin du plan de spécification. (311148)
- Amélioration de la configuration des tables AQL en lecture seule afin que les utilisateurs n'aient pas besoin de cliquer sur un lien bleu distinct pour ajouter des tables. (311156)
- **Outils d'administration** - Amélioration de la validation des noms de groupes de paramètres afin d'empêcher les caractères non valides dans les noms de fichiers. (312601)
- La fonctionnalité de glisser-déposer pour créer de nouveaux boutons a été restaurée. (313503)
- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)
- Correction d'une dernière zone qui ne s'affichait pas correctement en japonais. (382827)

QC-PLC

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)
- Correction d'un problème avec le processus de mise à jour de l'application. (383255)

SPC Office Pro

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Gestion des licences** - Amélioration de la fiabilité de la gestion des licences des appareils dont l'identification matérielle est incomplète. (381317)

QC-Mobile

1. Nouvelles fonctionnalités dans la version 5.1.16

Modernisation de QC-Mobile, série 2

Poursuit la modernisation de QC-Mobile en apportant d'autres améliorations aux zones Dashboards, Full Views, Live Data, Snapshots, Overview et System Status.

Assistant de démarrage ajouté

Un nouvel assistant de démarrage sera déclenché pour toutes les nouvelles installations de QC-Mobile/QC-Collect. Le nouvel assistant de démarrage peut également créer une nouvelle base de données si nécessaire.

2. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- **Live Data** - Amélioration de la fiabilité lors de l'actualisation des favoris sur l'écran Live Data. (308498)
- **Live Data** - Amélioration du comportement de tracé des graphiques Live Data. (311141)
- Amélioration de la précision du nombre de postes utilisateur affiché pour les licences QC-Collect. (374338)
- **Overview** - Amélioration de la fiabilité de Live Gauge lors de l'utilisation de groupes de données filtrés. (376527)
- **Overview** - Amélioration de la fiabilité de la carte Part Frequency lors de l'affichage de données de traçabilité. (377519)
- **Overview** - Correction de la carte Resource Status afin que la récurrence d'une Triggered Action reflète l'intervalle configuré. (377597)

- **Live Data** - Mise à jour des statistiques affichées pour les tracés True Position. (378352)
- **Live Data** - Correction de la coloration d'état Live Data pour les graphiques sans tolérance. (378588)
- **Full View** - Prévention des erreurs causées par des clics répétés sur Acknowledge dans une Full View. (380041)
- **Snapshots** - Mise à jour du panneau Graphical View > Statistics afin d'utiliser la précision d'affichage attendue. (381741)
- Amélioration de la cohérence lors de l'affichage des valeurs numériques des champs de traçabilité. (381759)
- **Full View** - Mise à jour des liens Full View > Show in Live Data afin de respecter la limite d'enregistrements par défaut au lieu d'afficher tous les enregistrements. (382058)
- **Stat Summary** - Prévention de la régénération automatique de l'écran Stat Summary lorsque l'option d'affichage est modifiée. (382061)
- **Overview** - Les filtres Ask sont désormais exclus des filtres cycliques lors de l'utilisation de Live Tiles afin d'éviter les erreurs. (382283)
- **Overview** - Amélioration du redimensionnement de la carte Live Gauges afin que les jauges restent accessibles après les changements de taille d'écran. (382298)
- **Overview** - Les filtres Ask sont désormais exclus des filtres globaux lors de l'utilisation des cartes Critical Characteristics afin d'éviter les erreurs. (382302)
- **Overview** - Correction des transitions Live Tile lorsque les effets d'animation Windows sont désactivés. (382815)
- Les utilisateurs IC ne peuvent plus ouvrir la zone **App Settings**, ce qui évite les problèmes de navigation après une connexion via un code QR. (383614)
- **Overview** - Amélioration de l'expérience de redimensionnement des widgets sur l'écran Overview. (383630)
- **Overview** - Correction des problèmes intermittents d'alignement à gauche sur l'écran Overview. (383742)
- **Overview** - Restauration du bouton Save sur l'écran Overview. (383877)
- **Live Data** - Restauration des lignes historiques de limites de contrôle dans les cartes de contrôle Live Data, afin que les graphiques reflètent les limites en vigueur pour les données antérieures. (384075)
- Résolution d'un problème qui pouvait empêcher des utilisateurs SQL Server locaux valides d'ouvrir QC-Mobile. (384515)
- **Live Data** - Restauration des filtres cycliques dans Live Data > Summary by Characteristic et Summary by Record. (384763)

3. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

La navigation par code QR IC perd le fil d'Ariane après une exploration depuis Dashboards. (383878)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : rescannez le code QR pour revenir à la page Stat Summary initiale.

QC-Collect

1. Nouvelles fonctionnalités dans la version 5.1.16

Ressources QC-Collect

Ajoute une base de gestion des ressources pour QC-Collect afin que les plans de spécification puissent stocker, réutiliser et afficher des images liées et des documents externes.

Améliorations QC-Collect

Améliore le plan de spécification et l'expérience de collecte QC-Collect avec des améliorations de validation, de navigation, de disposition et de flux de travail au clavier.

Assistant de démarrage ajouté

Un nouvel assistant de démarrage sera déclenché pour toutes les nouvelles installations de QC-Mobile/QC-Collect. Le nouvel assistant de démarrage peut également créer une nouvelle base de données si nécessaire.

2. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- Correction de la visibilité de l'indicateur OOS afin que les cellules de collecte hors spécification restent clairement marquées après le déplacement du focus. (375952)
- Mise à jour du formatage des cellules de collecte numériques afin que les zéros non significatifs soient supprimés de façon cohérente. (375990)
- Empêchement de **Trace Field List Manager** d'afficher des listes pour le mauvais type de champ de traçabilité. (382291)
- Amélioration des indicateurs de mode de collecte afin que les utilisateurs puissent savoir quels modes de saisie et de disposition sont sélectionnés. (382532)

3. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

QC-CALC Real-Time en tant que service n'est pas défini sur "Automatique" après l'installation de QC-Collect si QC-CALC Real-Time était déjà installé. (385223)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : ouvrez le service Windows en tant qu'administrateur et modifiez manuellement le type de démarrage de "Manuel" à "Automatique".

Élément 2

La liste déroulante QC-Collect ne s'affiche pas pour l'entrée de la liste source. (384996)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : contactez Customer Success pour obtenir une requête permettant de mettre à jour un paramètre de compatibilité dans la base de données.

EDL

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

- Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-Alert

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

- Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

PLS

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

- Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

Problèmes liés au programme de mise à jour PLS. (383482)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : téléchargez le programme d'installation complet pour la dernière révision.

DCS

1. Problème résolu dans la version 5.1.16

Le problème suivant est résolu dans la version 5.1.16.

- Correction d'une défaillance qui empêchait le lancement de l'application DCS Settings. (382893)

Page d'accueil

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.16

Les problèmes suivants sont résolus dans la version 5.1.16.

- Correction du message d'expiration affiché lors de la désactivation d'une licence. (383261)
- Amélioration de l'opération de démarrage afin que seule la connexion à la base de données doive être saisie. (384591)